

Jトラストグローバル証券 パスキー登録マニュアル

作成日：2026年6月10日 (Ver.1.1)

Jトラストグローバル証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号
貸金業者登録番号 東京都知事(1)第31946号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

パスキー登録マニュアル 目次

<目次>

- P.01 パスキー認証について
 - P.02 パスキー登録の前に
 - P.03 パスキー登録手順
 - P.04 パスキー登録・認証手順（スマートフォンのみ利用）
 - P.06 パスキー登録・認証手順（PCのみ利用）
 - P.08 パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）
 - P.08 – Bluetooth接続可能PCを利用の場合
 - P.13 – PCでのBluetooth接続不可の場合
 - P.16 パスキーの削除
 - P.18 よくある質問
- 付録

※パスキーの事前設定に関しては、巻末の【付録】をご確認ください。

パスキー認証について

パスキー認証とは？

パスキー認証は、従来のパスワードを使ったログインに代わり、不正アクセスやフィッシング詐欺に対する耐性が飛躍的に向上した新しい認証方法です。

覚えにくい複雑なパスワードを入力する代わりに、お客さまご自身のスマートフォンやパソコンなどに搭載されている生体認証(指紋認証や顔認証)やPINコードなどを使用してログインする方法です。ログイン時に、パスワードの入力やメールの認証コードが不要となるため、より簡単にログインができます。

不正アクセス、フィッシング詐欺からお客さまの資産を守るため、パスキー認証のご利用を強く推奨いたします。

さまざまな認証方法に対応！



パスキー認証のメリット

1：不正アクセスのリスクを大幅に低減

初回ログイン時にパスキーを登録いただくことで、次回以後、生体認証（指紋認証や顔認証）やPINコードなどを使用してログインできるようになります。

ログインID・パスワードの入力が不要となるため、情報漏洩や不正アクセスによる盗難の心配がなくなります。

パスキーでログインするには、お客さまの指紋や顔、端末のPINコードなどの固有情報で本人確認をするため、第三者が不正にログインする可能性を極めて低くすることができます。

2：複雑なパスワードを入力する必要がなくなる

一度登録をすれば、ログインの都度、部店コード・お客さまコードやパスワードを入力する必要がなくなります。また、誤入力回数の超過によりログインロックがかかり、ログインできなくなる心配がなくなります。

3：多要素認証のための定期的なメール受信が不要

JTG証券の取引サイトや取引ツールにログインいただく際、お客さまのご利用環境によって、定期的に登録メールアドレスを利用した多要素認証が必要でした。パスキーの登録に必要なメールを受信してパスキーを登録することにより、次回以後のメールアドレスによる認証は不要となります（※）。

パスキー認証であれば、セキュリティを向上させつつスムーズなログインを実現いたします。

※パスキー登録後、利用端末の買い替えや機種変更などによりログインができなくなった場合は、担当までご連絡ください。パスキーの削除を行い、再登録していただく必要があります。

パスキー登録の前に

・パスキー登録の前に、以下の点をご確認ください。

現在のログインパスワードはおわかりですか？

自動ログインの方もパスワードの入力が必要になります。
おわかりにならない場合は、再発行をお願いします。

登録のメールアドレスで当社のメールが受信可能かご確認ください。

メールアドレスが未登録・受信できないメールアドレスを登録されている場合、
パスキー登録ができません。受信可能なメールアドレスをご登録ください。

**ご家族の口座や法人口座で同じメールアドレスを登録している場合、
パスキーを登録できません。**

それぞれの口座で、すべて異なるメールアドレスになるようにご登録を変更してく
ださい。

**お持ちのPCやスマートフォンが「パスキー」に対応していない場合、対応
機種に変更してください。推奨環境は以下の通りです。**

端末	OSバージョン	ブラウザ (最新バージョン)	パスキー保存先
iPhone	iOS 18.6.2以上	Safari Chrome	iCloudキーチェーン(パスワード) Googleパスワードマネージャー
Android	Android 12.0以上	Chrome	Googleパスワードマネージャー
Windows	Windows11 24H2以上 (Windows Helloの設定が必要)	Microsoft Edge Google Chrome	Windows Hello Googleパスワードマネージャー

※上記の環境を満たさない端末で登録された場合、不具合などが発生してもサポート
の対象外となります。事前にご利用環境をご確認くださいませようお願いいたします。

※パスキー登録を行うと、取引チャネルのすべて（ウェブページ、JTG
Trader Premium、スマートフォンアプリ（スマ株））のログインにおいてパ
スキーによるログインに変更され、従来のパスワードとメール認証によるログイン
はできなくなります。

【重要】パスキー登録手順

ご利用のデバイスやご利用状況により、パスキーの登録手順が異なります。
パスキー登録前にご自身のご利用タイプをご確認ください。

①スマートフォンのみ利用（スマホウェブ、スマ株をご利用のお客様）

→本マニュアル「4ページ」をご確認ください。

※iPhoneは iCloud キーチェーン、
Android 端末は Google パスワードマネージャーをご設定ください。

②PCのみ利用（PCウェブ、JTG Trader Premiumをご利用のお客様）

→本マニュアル「6ページ」をご確認ください。

※PCにて Windows Hello をご設定ください。

③スマートフォン、PCの両方を利用し、PCで Bluetooth 接続が可能なお客様

→本マニュアル「8ページ」をご確認ください。

※事前に必ずスマートフォンにてパスキー登録を行ってください。スマートフォンで
パスキー登録を行うことで、PCでもパスキー認証でのログインが可能になります。

④スマートフォン、PCの両方を利用し、PCで Bluetooth 接続が不可のお客様

→本マニュアル「13ページ」をご確認ください。

※事前に、スマートフォンとPCで同じ Google アカウントにログインしてください。
iPhone の場合は、スマートフォンで Google パスワードマネージャーが利用できるように
設定してください。（事前設定：付録5ページ）
PCでは Google Chrome の「設定」→「自動入力とパスワード」にて
Google アカウントにログイン（同期）していることをご確認ください。

パスキー登録・認証手順（スマートフォンのみ利用）

iPhoneはiCloudキーチェーン（事前設定：付録3ページ）、Android端末はGoogleパスワードマネージャー（事前設定：付録10ページ）にパスキーを登録してください。

1. 「ログイン」ボタンをクリック



<スマ株の場合>



<スマホウェブの場合>

※テスト画面となり、本番環境での表示と異なる場合があります。（以下同じ）


2. 口座番号を入力後、「続ける」をクリック



3. パスワードを入力後、「続ける」をクリック



4. 登録メールアドレスに認証コードが送信される→入力後、「続ける」をクリック




<受信メールフォルダで認証コードを確認>

認証コードの有効期限は5分です。

パスキー登録・認証手順（スマートフォンのみ利用）


5. 「パスキーを作成」をクリック



6. パスキーを追加（作成）する

※追加（作成）方法は端末の種類（OSブラウザ）により異なります。

▼iPhoneの場合



▼Androidの場合



パスコードや生体認証でパスキーを追加（作成）して、登録は完了です。



登録が完了するとログイン画面に進みます。

※パスキー登録後は、スマ株は「ログイン」、スマホウェブでは「パスキーでログイン」内の「ログイン」より、ログインしてください。パスキー登録完了後にログインする際は、従来のパスワードとメール認証によるログインはできなくなります。

パスキー登録・認証手順（PCのみ利用）

PCにてWindows Helloをご設定ください。（事前設定：付録12ページ）

1. 「パスキーでログイン」又は「ログイン」をクリック



<JTG Trader Premiumの場合>




<PCウェブの場合>

2. 口座番号を入力後、「続ける」をクリック 3. パスワードを入力後、「続ける」をクリック



4. 登録メールアドレスに認証コードが送信される→入力後、「続ける」をクリック



<受信メールフォルダで認証コードを確認>

認証コードの有効期限は5分です。

パスキー登録・認証手順（PCのみ利用）

5. 「パスキーを作成」をクリック



6. パスキーを保存する→続行



7. お客様のPCのログイン方法（PINコード、指紋認証、顔認証など）を用いて認証し、パスキーを登録

※画面の案内に従って認証を行ってください。

※追加（作成）方法は端末の種類（OS）により異なります。



パスコードや生体認証でパスキーを追加（作成）して、登録は完了です。



登録が完了するとログイン画面に進みます。

※パスキー登録後は、JTG Trader Premiumは「パスキーでログイン」、PCウェブでは「パスキーでログイン」内の「ログイン」より、ログインしてください。パスキー登録完了後にログインする際は、従来のパスワードとメール認証によるログインはできなくなります。

パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

スマートフォンとPCの両方をご利用かつ、PCでBluetooth接続が可能な場合の登録手順です。

（PCがBluetoothに対応しているかの確認方法については、事前設定：付録14ページをご参照ください。）

**Bluetooth
接続可能PCを利用**

※最初にスマートフォンにてパスキー登録を行ってください。スマートフォンでパスキー登録を行うことで、クロスデバイス認証により、PCでもパスキー認証でのログインが可能になります。

●クロスデバイス認証とは、パスキー登録をした端末（スマートフォンなど）を用いて、別の端末（PCなど）からログインする認証方法のことです。例えば、パスキー未登録のPCからログインする際、PCに表示されるQRコードをパスキー登録済みのスマートフォンのカメラで読み込み、スマートフォンでパスキー認証を行うことでログインすることができます。

【手順1：スマートフォンでパスキー登録】

1. 「ログイン」ボタンをクリック



＜スマ株の場合＞



＜スマウェブの場合＞

2. 口座番号を入力後、「続ける」をクリック



3. パスワードを入力後、「続ける」をクリック



パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

4. 登録メールアドレスに認証コードが送信される→入力後、「続ける」をクリック

Bluetooth
接続可能PCを利用

認証コードの有効期限は5分です。

＜受信メールフォルダで認証コードを確認＞

5. 「パスキーを作成」をクリック

6. パスキーを追加（作成）する

▼iPhoneの場合

▼Androidの場合

※画面の案内に従って認証を行ってください。

パスコードや生体認証
でパスキーを使用
(作成)して、登録
は完了です。

登録が完了するとログ
イン画面に進みます。

パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

以下の内容は、スマートフォンとPCの両方をご利用のお客様が、スマートフォンでパスキー登録後、PCでログインする際の手順です。

**Bluetooth
接続可能PCを利用**

【手順2：クロスデバイス認証でPCログイン】

1. PCのBluetooth接続をオンにする（事前設定：付録14ページ）
2. 「パスキーでログイン」又は「ログイン」ボタンをクリック



＜JTG Trader Premiumの場合＞



＜PCウェブの場合＞

3. 「パスキーを使用して続行する」をクリック



PC画面

4. 「iPhone、iPad、またはAndroidデバイス」をクリック



PC画面

パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

5. QRコードをパスキー登録済みのスマートフォンのカメラで読み込み、スマートフォンで認証操作を行う

**Bluetooth
接続可能PCを利用**



PC画面



スマホ画面

パスコードや生体認証で
パスキーを使用し認証します。

スマホ画面

6. PCに戻り、「新規パスキーなしで続行」をクリック → 取引画面に進みます。



PC画面

※この方法の場合、PCでログインする際は、毎回スマートフォンでのQRコード読み込みによる認証操作が必要です。

<スマートフォンでの認証操作（QRコード読み込み）を省略したい場合>

※クロスデバイス認証を行った後、ローカルパスキーを設定することで、スマートフォンでのQRコード読み込みを省略できます。（設定手順は次ページ（P12）でご案内します）

※クロスデバイス認証を行うには、PCにBluetooth接続環境が必要です。PCにBluetooth機能が搭載されていない場合も、別途アダプタを用意していただくことでPCにBluetooth接続機能を設定することができます。詳細は家電量販店などにお問い合わせください。

パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

<ローカルパスキーを設定する場合の手順>

P10～P11の、「5. QRコードをパスキー登録済みのスマートフォンのカメラで読み込み、スマートフォンで認証操作を行う」までの操作（クロスデバイス認証）から続きます。

**Bluetooth
接続可能PCを利用**

<ローカルパスキーの作成方法>

6'. 「新規パスキーを作成」をクリック。
ローカルパスキー登録画面に進みます。



PC画面

7'. パスキーを保存する→「続行」をクリック



PC画面

8'. お客様のPCのログイン方法（PINコード、指紋認証、顔認証など）を用いて認証し、パスキーを登録 ※画面の案内に従って認証を行ってください。



PC画面

パスコードや生体認証でパスキーを追加（作成）して、登録は完了です。

登録が完了するとログイン画面に進みます。

- ※ローカルパスキーの設定には、Windows Helloが必要です。
- ※ローカルパスキーとは：端末内にだけ保存されるパスキーです。
- ※「新規パスキーを作成」よりローカルパスキーを作成すると、PCで認証が可能となり、スマートフォンでの認証操作を省略することができます。
- ※当社では、ローカルパスキーを複数設定することが可能です。

パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

スマートフォンとPCの両方をご利用かつ、PCでBluetooth接続が不可の場合の登録手順です。

（Bluetooth対応の確認は、付録14ページをご参照ください）

PCでのBluetooth
接続不可

- ・ スマートフォンとPCの両方からログインしたい場合、PCにBluetooth接続環境がなくても、Googleパスワードマネージャーにパスキーを登録することで、複数の端末からログインできます。
- ・ 事前に、スマートフォンとPCの両方でGoogle Chromeをインストールし、同じGoogleアカウントでログインしてください。PCでは、Google Chromeの「設定」→「自動入力とパスワード」を開き、Googleアカウントにログインしていることをご確認ください。
- ・ iPhoneをご利用の場合、初期設定ではパスキーはiCloudキーチェーンに保存されます。スマートフォンとPCの両方をご利用で、PCでBluetooth接続ができない場合は、Googleパスワードマネージャーでのパスキー登録が必要です。事前設定（付録5ページ）をご確認ください。
- ・ Googleパスワードマネージャーの利用には、Googleアカウントが必要です。Googleアカウントを利用したことがない場合は、Googleアカウントを作成してください。

【手順1：スマートフォンでGoogleパスワードマネージャーを利用してパスキー登録】

1. ログインボタンをクリック



＜スマ株の場合＞



＜スマホウェブの場合＞

2. 口座番号を入力後、「続ける」をクリック

3. パスワードを入力後、「続ける」をクリック

パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

4. 登録メールアドレスに認証コードが送信される→入力後、「続ける」をクリック

PCでのBluetooth
接続不可

認証コードの有効期限は5分です。

<受信メールフォルダで認証コードを確認>

5. 「パスキーを作成」をクリック

6. 「Google Chromeに保存」を選択

※iPhoneの場合は事前に設定しないと表示されません。
※事前設定：付録5ページをご確認ください。

7. パスコードや顔認証でパスキーを追加（作成）して登録は完了です。

Googleパスワードマネージャーに登録するところ、誤ってiCloudキーチェーンでパスキー登録された場合等は、16ページ以降の手順に従い、パスキーを削除して再登録してください。

パスキー登録・認証手順（スマートフォンとPCの両方利用）

以下の内容は、スマートフォンにてパスキー登録後、PCでログインする際の手順です。事前にGoogle ChromeにGoogle アカウントでログインの上、設定してください。

PCでのBluetooth
接続不可

【手順2：Googleパスワードマネージャーを利用してPCログイン】

1. Google Chromeでログイン画面を開く
→PCウェブで「ログイン」をクリック



<PCウェブの場合>



<JTG Trader Premiumの場合>

2. 「パスキーを使用して続行する」をクリック



3. Google Chromeに保存したアカウントの中から、該当のアカウントを選択



4. お客様のPCのログイン方法（PINコード、指紋認証、顔認証など）を用いて認証後、取引画面に進みます。

パスキーの削除

登録したパスキーは、ログイン後画面よりご自身で削除いただくことが可能です。

1. 【登録情報・変更手続き】→【パスキー登録状況照会】をクリック



2. 【照会する】をクリック



3. 【削除確認】をクリック



パスキーの削除

4. 執行パスワードを入力→【削除する】をクリック

文字サイズ Q&A サイトマップ

Jトラスト グローバル証券

債券 マイページ 投資情報 FX口座開設 JIP太郎0388969 種 ログアウト

銘柄コード 銘柄コード 現物注文

トップ 株式 IPO 証券売出 投資信託 転換社債 入出金 振替 資産管理 各種申込 登録情報・ 変更手続き 電子交付 外国債券

パスキー削除確認

ブラウザ情報	パスキー登録日時
Chrome 148.0.0 / Windows 10.0.0	2026/05/26 17:21:02

登録されているすべてのパスキーを削除します。
削除後は取り消すことができませんので、ご確認のうえ操作してください。

執行パスワード

※ソフトキーボードを使う。

パスキーを削除すると、今後はパスワードでのログインとなります。
安全にご利用いただくため、パスキー認証のご登録をおすすめします。

メールでのお問い合わせ： cs@mail.jtg-sec.co.jp

5. 削除完了

文字サイズ Q&A サイトマップ

Jトラスト グローバル証券

債券 マイページ 投資情報 FX口座開設 JIP太郎0388969 種 ログアウト

銘柄コード 銘柄コード 現物注文

トップ 株式 IPO 証券売出 投資信託 転換社債 入出金 振替 資産管理 各種申込 登録情報・ 変更手続き 電子交付 外国債券

パスキー削除完了

パスキーの削除が完了しました。

ブラウザ情報	パスキー登録日時
Chrome 148.0.0 / Windows 10.0.0	2026/05/26 17:21:02

メールでのお問い合わせ： cs@mail.jtg-sec.co.jp

▼削除後のパスキー登録状況照会画面

文字サイズ Q&A サイトマップ

Jトラスト グローバル証券

債券 マイページ 投資情報 FX口座開設 JIP太郎0388969 種 ログアウト

銘柄コード 銘柄コード 現物注文

トップ 株式 IPO 証券売出 投資信託 転換社債 入出金 振替 資産管理 各種申込 登録情報・ 変更手続き 電子交付 外国債券

パスキー登録状況管理

現在、パスキーが登録されていません。
安全にご利用いただくため、以下よりパスキーの登録手続きを行ってください。

執行パスワード

※ソフトキーボードを使う。

パスキーを登録するとより安全にサービスをご利用いただけます。

メールでのお問い合わせ： cs@mail.jtg-sec.co.jp

よくある質問1

No	質問	回答
1	パスキー認証とは何ですか。	パスキー認証とは、お手持ちのスマートフォンやPCの指紋認証や顔認証、PINコードなどを使って本人確認を行い、簡単かつ安全にログインできる仕組みです。
2	パスワードとパスキーの主な違いは何でしょうか。	パスワードとパスキーの主な違いは、認証方法とセキュリティの仕組みにあります。 パスワード：覚えた情報を入力して認証する方式で、使い回しや漏えいのリスクがあります。 パスキー：スマートフォンやPCに紐づく認証情報と生体認証により本人確認を行う方式で、パスワード不要のうえフィッシングや漏えいにも強いのが特長です。
3	パスキー認証の主なメリットは何でしょうか。	主なメリットは以下の3点です。 ① 不正アクセスのリスクを大きく減らせます。 ② パスワード入力が不要で手間がかかりません。 ③ 追加確認のためのメール受信などが不要になります。
4	パスキーはどのような時に利用しますか。	ログイン時に使用します。2026年6月21日（日）18時以降、初回ログイン時にパスキーの登録が必要となります。登録にあたっては、当社にご登録のメールアドレス宛に必要な情報を送信いたしますので、事前に当社からのメールが受信可能であることをご確認ください。メールアドレスが未登録・受信できないメールアドレスを登録されている場合は、登録・変更をお願いいたします。また、パスキー認証が利用可能な環境であることをご確認ください。
5	パスキー認証導入後、ログイン方法はどのように変わりますか。	これまでログイン時には、部店コード、お客様コード、ログインパスワードに加え、ログイン追加認証（ワンタイムパスワード※）が必要でしたが、パスキーを登録いただいた後は、部店コード等の入力やログイン追加認証は不要になり、ご登録いただいたパスキーのみでログインが可能となります。 ※ワンタイムパスワードはウェブページでのログインのみ
6	パスキーを登録しなかった場合、ログインできなくなりますか。	スマートフォン用アプリ「スマ株」およびパソコン用トレーディングツール「JTG Trader Premium」でのログインにおいては、2026年6月21日（日）18時以降、パスキー認証が必須となります。そのため、パスキー登録ができない場合には、スマ株およびJTG Trader Premiumにログインできません。 なお、ウェブページでのログインはパスキー未登録でも可能ですが、2027年1月を目処にウェブでのログインについても必須化する予定です。つきましては、お早めにパスキー認証をご登録いただきますようお願いいたします。

よくある質問2

No	質問	回答
7	パスキーの登録はどのように設定すればよいですか。	2026年6月21日（日）18時以降、ウェブでのログインにつきましては、「パスキーでログイン」→「ログイン」よりご登録いただけます。 「スマ株」および「JTG Trader Premium」については、同日18時以降、初回ログイン時にパスキーの登録が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。なお、事前の設定はできませんので、あらかじめご了承ください。
8	どのデバイスでもパスキーは使えますか。	パスキーに対応しているスマートフォン、タブレット、PCでご利用いただけます。iOS、Android、Windows（※macOSは推奨環境対象外）に対応しており、それぞれのデバイスに搭載されている生体認証機能（Touch ID、Face ID、Windows Helloなど）やPINコードを使って認証を行います。 なお、お客様の端末にロック機能が未設定の場合は、パスキーの登録できません。お持ちの端末の設定画面よりロック機能を登録を行った後にパスキーの登録を行ってください。
9	複数の端末でのパスキー認証は利用できますか。	複数端末でパスキーを利用する場合は、Bluetoothに対応したPCが必要です。 Bluetoothが利用できない場合でも、Googleパスワードマネージャーのクラウドに保存されたパスキーを利用することで、端末間で同期し、複数端末でご利用いただけます。 ※Googleパスワードマネージャーのご利用には、Googleアカウントへのログインが必要です。
10	Bluetoothに対応したPCを利用した、複数端末でのパスキー登録方法を教えてください。	<u>事前に必ずスマートフォンにてパスキー登録を行ってください。</u> <u>スマートフォンでパスキー登録を行うことで、PCでもクロスデバイスによるパスキー認証でのログインが可能になります。</u> 詳細は、8ページをご確認ください。

付録


【事前設定】

- 付録-1 iPhoneの事前設定 iOSのバージョンの確認
- 付録-2 iPhoneの事前設定 Appleアカウントへのサインイン
- 付録-3 iPhoneの事前設定 iCloudキーチェーンの設定
- 付録-4 iPhoneの事前設定 パスワードとパスキーの自動入力
- 付録-5 iPhoneの事前設定 Googleパスワードマネージャーの設定
- 付録-6 iPhoneの事前設定 画面ロック・生体認証の設定
- 付録-7 Androidの事前設定 Androidのバージョンの確認
- 付録-8 Androidの事前設定 画面ロックの設定
- 付録-9 Androidの事前設定 Googleアカウントにログイン
- 付録-10 Androidの事前設定 パスワード自動入力の設定
- 付録-11 PCの事前設定 OSのバージョンの確認
- 付録-12 PCの事前設定 Windows Helloの設定
- 付録-13 PCの事前設定 パスキー管理オプションの設定
- 付録-14 PCの事前設定 Bluetooth利用可否の確認と設定


iPhoneの事前設定 iOSのバージョンの確認

ご利用の端末が推奨環境かどうか確認をお願いいたします。

1. アプリの「設定」を開く



2. 「一般」を開く



3. 「情報」を開く



4. 「iOSバージョン」を確認する



推奨環境 iOS : 18.6.2以上 (2026年6月1日時点)


最新の推奨環境はHPをご確認ください。

https://www.jtg-sec.co.jp/bluesky_net/rule/recommendation/rule_suisyou.htm


iPhoneの事前設定 Appleアカウントへのサインイン

パスキー登録には、Appleアカウントでのサインインが必要です。


1. アプリの「設定」を開く



2. 「Appleアカウント」を開く



3. Appleアカウントの表示を確認



※サインインされていない場合、画面の指示に沿ってAppleアカウントへのログインをお願いいたします。


iPhoneの事前設定 iCloudキーチェーンの設定

パスキー登録には、iCloudキーチェーンの設定が必要です。

1. アプリの「設定」を開く



2. 「Appleアカウント」を開く




3. 「iCloud」を開く



4. 「パスワード」を開く



5. 「このiPhoneを同期」が有効になっているか確認する



※有効になっていない場合は、有効にしてください。
パスワードアプリが表示されない方はApp Storeからパスワードアプリのダウンロードをお願いいたします。


iPhoneの事前設定 パスワードとパスキーの自動入力

パスキー登録には、パスワードとパスキーの自動入力の設定が必要です。

1. アプリの「設定」を開く




2. 「一般」を開く



3. 「自動入力とパスワード」を開く



4. 「パスワード」を開く



①「パスワードとパスキーを自動入力」が有効


②「パスワード」が有効

※使用する項目が全て有効になっていることをご確認ください。

③「確認コードを設定するアプリ」でパスワードが表示されている

iPhoneの事前設定 Googleパスワードマネージャーの設定


1.「App store」を開く



2.「Chrome」を入手し、ログインする



3.アプリの「設定」を開く




4.「一般」を開く



5.「自動入力とパスワード」を開く




6.「Chrome」を有効にする




iPhoneの事前設定 画面ロック・生体認証の設定

パスキー登録には、画面ロックの設定が必要です。

1. アプリの「設定」を開く



2. 「Face IDとパスコード」を開く



3. 端末のパスワードを入力する



4. 【Face IDとパスワード】の状態を確認



○ 【パスコードが有効な状態】
「パスコードをオフにする」になっている。

× 【パスコードが無効な状態】
「パスコードをオンにする」になっている。

※有効になっていない場合は、「パスコードをオンにする」から画面の指示に沿って登録をお願いします。

Androidの事前設定 Androidのバージョンの確認

ご利用の端末が推奨環境かどうか確認をお願い致します。

1. ホーム画面の「設定」を開く



2. 「デバイス情報」を開く



3. Androidバージョンを確認する



※端末により文言や操作方法は異なります。

推奨環境Android : 12.0以上 (2026年6月1日時点)

最新の推奨環境はHPをご確認ください。

https://www.jtg-sec.co.jp/bluesky_net/rule/recommendation/rule_suisyou.htm

Androidの事前設定 画面ロックの設定

パスキー登録には、画面ロック（認証方式）の設定が必要です。

1. ホーム画面の「設定」を開く



2. 「セキュリティとプライバシー」を開く



【セキュリティの設定】や【セキュリティ】と【ロック画面AOD】と表示される場合があります。

3. 「デバイスのロック解除」を開く



4. ロック方法を確認



【なし】や【スワイプまたはタッチ】となっている場合、【パターン/ロックNo.(PIN)/パスワード】のいずれかを選択していることを確認。
【暗証番号】や【PIN】と表示される場合もあります。

※端末により文言や操作方法は異なります。

【画面ロック】や【ロック解除方法】の設定と表示される場合があります。

Androidの事前設定 Googleアカウントにログイン

パスキー登録には、Googleアカウントでログインが必要です。

1. ホーム画面の「設定」を開く
2. 「Google サービスと設定」を開く



3. Googleアカウントが表示されていることを確認



※端末により文言や操作方法は異なります。

Androidの事前設定 パスワード自動入力の設定

パスキー登録には、パスワードのGoogle自動入力（Googleパスワードマネージャー）を有効にする必要があります。

- 1.ホーム画面の「設定」を開く
- 2.「Google サービスと設定」を開く



- 3.「すべてのサービス」
→「Google自動入力」を開く



4. ロック方法を確認




Googleパスワードマネージャーがない場合はGoogle PlayからGoogleパスワードマネージャーをインストール後、再度、手順1からお進みください。

※端末により文言や操作方法は異なります。

PCの事前設定 OSのバージョンの確認

ご利用の端末が推奨環境かどうか確認をお願いいたします。

1. PCの「スタート」を開く



2. 「すべて」を開く




3. 「設定」を開く




4. 「システム」を開く



5. 「バージョン情報」を開く



6. OSのバージョンが推奨環境内か確認



推奨環境 Windows : 11 24H2以上
(2026年6月1日時点)

最新の推奨環境はHPをご確認ください。
https://www.jtg-sec.co.jp/bluesky_net/rule/recommendation/rule_suisyou.htm

PCの事前設定 Windows Helloの設定

パスワード登録にはWindows Hello（顔認証/指紋認証/PIN認証等）の設定が必要です。

1. PCの「スタート」を開く



2. 「設定」を開く



3. 「アカウント」を開く



4. 「サインインオプション」を開く



5. 端末にサインインする方法の設定を確認する



顔認証/指紋認証/PIN認証が
設定されていることを確認

※有効になっていない場合は、
画面の指示に沿って設定をお願いいたします。

PCの事前設定 パスキー管理オプションの設定

パスキー登録には、パスワード管理先の設定が必要です。

1. PCの「スタート」を開く



2. 「すべて」を開く



3. 「設定」を開く



4. 「アカウント」を開く



5. 「パスキー」を開く



6. 「詳細オプション」を開く



7. 「パスキーをこのWindowsデバイスに保存する」がオンになっているか確認

アカウント > パスキー > 詳細オプション

パスキー マネージャー



※有効になっていない場合は、画面の指示に沿って設定をお願いいたします。

PCの事前設定 Bluetooth利用可否の確認と設定

クロスデバイス認証では、Bluetoothの設定が必要です。

1. PCの「スタート」を開く




2. 「設定」を開く



3. 「Bluetoothとデバイス」を開く



4. 「Bluetooth」をオンにする



※ 赤枠のBluetoothの項目が無い場合、お使いのPCではBluetoothをご利用出来ません。